

Total Flow RO にてサポートする CSV データ形式について

本資料は取扱説明書(解説編)の「入力可能な CSV ファイルの形式」を補足するものです。
取扱説明書も併せて参照願います。

●データ形式について

- (1) CSV の 1 行目はフィールド行、
2 行目以降はデータ行(データ有り、複数行またがりなし) の形式のみサポート。

【Total Flow R0 で取り込み不可の形式例】

[illegible]

【Total Flow R0 での取り込み可能形式例】

[illegible][illegible]

※項目行と明細行の列はあわせる必要があります。

- (2) 改行は無視。明細レコードに空行が合った場合は無視して次の行を読み込みます。

- (3) 一つの帳票に対して1つのCSVのみ登録できます。

●括り文字の扱い

環境設定※にて CSV データにおける括り文字の有無を設定できます。

※：Total Flow R0初期設定パラメタ設定（CSV_ENCL_CHAR）

帳票データCSV ファイルの項目の区切りに使用する文字を指定する。

[NO]を指定した場合は区切り文字がないものとし””についても出力データとして扱う。

設定	データ(△=半角スペース)	出力結果 (□はフォーマット)	備 考
[NO]	"あ","△1△1△△"	□あ□ □△1△1△△□	("")はデータとして扱われる
	あ,△1△1△△	□あ□ □△1△1△△□	—
	"あ",あ,△11△,"△11△"	□あ□ □あ□ □△11△□ □△11△□	上記2種の複合
(")	"あ","△1△1△△",""	□あ□ □△1△1△△□ □,□	—
	あ,△1△1△△	□あ□ □△1△1△△□	—
	"あ",あ,△11△,"△11△"	□あ□ □あ□ □△11△□ □△11△□	上記2種の複合

●Total Flow R0 上でのデータの取り扱い

- (1) Total Flow R0 で指定するの分割文字(配布先コード)の中にスペースがある場合は、ドットに置き換わる（' AB CD' -> ' AB.CD' ）
- (2) Total Flow R0 で指定する分割文字(配布先コード)の最後のスペースは削除（' ABC ' -> ' ABC' ）
- (3) Total Flow R0 で指定する分割文字(配布先コード)が全てスペースの場合は、999#0001(0001 連番)
- (4) データ中の文字列から自動的に配布先コードを生成する場合は半角英数字のみ。
（全角文字の場合は手動での配布先（パーツ）定義が必要となる）